


ຄູ່ມືໃນການຕັ້ງຄ່າ IP Address ໃນ Window XP, Seven, Vista.

ສາລະບານ

	ໜ້າ
I. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window XP.....	2
II. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window 7.....	5
III. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window Vista.....	8


I. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window xp.

1. ທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກ Desktop ຄົກຂວາທີ່ icon My Network Place




ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Network Connections

2. ຄົກຂວາທີ່ Local Area Connection ແລະເລືອກ Properties



3. ຈະປະກົດໜ້າຈໍ Local Area Connection Properties ທີ່ Tab General ດັບເປັນຄືກ Internet Protocol(TCP/IP) .



4. ຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍ Internet Protocol (TCP/IP) Properties ເພື່ອໃສ່ໝາຍເລກ IP: ແລະ gateway :

ເລືອກ **Use the following IP address:**


ໃຫ້ໃສ່ IP Address : ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ


Preferred DNS server: 172.16.0.8

ຄຶກ **OK**




II. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window 7.

1. ທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກ Desktop ຄົ້ນຂວາທີ່ icon Network .




ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Network and Sharing Center


2. ກົດທີ່ Local Area Connection.



3. ກົດເລືອກ Properties.



4. ຈະປະກົດໜ້າຈໍ Local Area Connection Properties ດ້ວຍເປັນຄືກາ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)



4. ຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties ເພື່ອໃສ່ໝາຍເລກ IP: ແລະ gateway :

ເລືອກ Use the following IP address:


ໃຫ້ໃສ່ IP Address : ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ


Preferred DNS server: 172.16.0.8

ຄົກ OK




III. ວິທີຕັ້ງຄ່າ IP Address ທີ່ເຄື່ອງ Computer Window vista.

1. ທີ່ໜ້າຈໍຫຼັກ Desktop ຄົກຂວາທີ່ icon My Network Place




ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ Network and Internet


2. ກົດທີ່ View Status.



3. ກົດເລືອກ Properties



4. ຈະປະກົດໜ້າຈໍ Local Area Connection Properties ດ້ວຍເປັນຄືກ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP)



5. ຈະເຂົ້າສູ່ໜ້າຈໍ Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties ເພື່ອໃສ່ໝາຍເລກ IP: ແລະ gateway :

ເລືອກ Use the following IP address:

ໃຫ້ໃສ່ IP Address : ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ

Subnet mask: 255.255.255.0

Default gateway: ຕາມທີ່ກຳນົດແຕ່ລະໜ່ວຍງານ

Preferred DNS server: 172.16.0.8

ຄຶກ OK

